



E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



Börja med att starta e-postprogrammet på din dator. Du hittar den genom att söka efter **E-post** eller helt enkelt klicka på ikonen som ser ut som symbolen ovan.

Klicka på **Visa alla inställningar**. I den nya menyn klicka på **Annat konto** och guiden för att lägga upp en ny e-postadress kommer nu upp.



E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



Välj **IMAP** och klicka på **Anslut**.

Lägg till ditt e-postkonto

Vilken typ av konto är detta?

☐ Exchange Activesync (EAS)

☒ IMAP ←

[Läs mer om hur du kan använda andra kontotyper i E-post.](#) ↓

Anslut **Avbryt**

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



Klicka på **Visa fler detaljer**.

Lägg till ditt konto (Annat)

Skriv in informationen nedan när du vill ansluta till ditt konto (Annat).

E-postadress

Lösenord

[Visa fler detaljer](#) ←

Anslut **Avbryt**

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



1. Skriv in din e-postadress under **E-postadress**.
2. Skriv in ditt användarnamn * under **Användarnamn**.
3. Skriv in ditt lösenord * under **Lösenord**.
4. Skriv in **imap.privat.bahnhof.se** under **Server för inkommande e-post (IMAP)**. Samt att det står **Port 993**.
5. Bocka i **Server för inkommande e-post kräver SSL**.
6. Skriv in **mailout.privat.bahnhof.se** under **Server för utgående e-post (SMTP)**.
7. Skriv in **mailout.privat.bahnhof.se** under **Server för utgående e-post (SMTP)**. Samt att det står **Port 465**.
8. Bocka i **Server för utgående e-post kräver SSL**.
9. Bocka i **Server för utgående e-post kräver autentisering**.
10. Bocka i **Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post**.
11. Klicka på **Anslut**.

Lägg till ditt konto (Annat)

Skriv in informationen nedan när du vill ansluta till ditt konto (Annat).

E-postadress

Användarnamn

Lösenord

Server för inkommande e-post (IMAP)

Port

☒ Servern för inkommande e-post kräver SSL

Server för utgående e-post (SMTP)

Port

☒ Servern för utgående e-post kräver SSL

☒ Servern för utgående e-post kräver autentisering

☒ Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post

[Visa färre detaljer](#)

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



Du kan själv välja om du vill se att du fått e-post på inloggningsskärmen eller inte. Om du vill ha den informationen välj **Tillåt** om du inte vill ha den välj **Tillåt inte**.

Vill du att E-post ska köras i bakgrunden?

Den här appen kan också visa snabbstatus och meddelanden på låsskärmen. (Du kan ändra detta senare i Datorinställningar.)

Tillåt

Tillåt inte

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP



Ditt e-postkonto är nu klart att använda!

