

E-postguide


Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna
till de nya inställningarna.



Börja med att starta e-postprogrammet på din dator. Du hittar den genom att söka efter **Outlook** eller helt enkelt klicka på ikonen som ser ut som symbolen ovan.

Välj **Verktøy** i menyn, välj sedan **E-postkonton...**



E-postguide


Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



2

Markera **Visa eller ändra befintligt e-postkonto** och klicka på **Nästa**.




E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Markera det e-postkonto som du vill ändra och klicka sedan på **Ändra**.



E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Byt ut informationen under **Inkommande e-post (POP3)** emot **pop3.privat.bahnhof.se** och under **Utgående e-post (SMTP)** emot **mailout.privat.bahnhof.se** klicka sedan på **Fler inställningar...**

E-postkonton

Inställningar för Internet-e-post (POP3)
Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation	Serverinformation
Ditt namn: Förnamn Efternamn	Inkommande e-post (POP3): pop3.privat.bahnhof.se ←
E-postadress: din.adress@bahnhof.se	Utgående e-post (SMTP): imap.privat.bahnhof.se ←

Inloggningsinformation	Testa inställningar
Användarnamn: mb012345	När du har fyllt i informationen på den här skärmen bör du testa kontot genom att klicka på knappen nedan. (Kräver nätverksanslutning)
Lösenord: *****	
☒ Kom ihåg lösenordet	
☐ Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA)	Testa kontoinställningar...
	Fler inställningar...

< Föregående **Nästa >** Avbryt


E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Under fliken **Utgående Server** bocka i **Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering**.



E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3


Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



6

Under fliken **Avancerat**.

1. Bocka i bägge **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)**.
2. Se till att det står **465** i rutan för **Utgående server (SMTP)**.
3. Klicka på **OK**.



E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Klicka på **Nästa**.

E-postkonton

Inställningar för Internet-e-post (POP3)
Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation

Ditt namn: Förnamn Efternamn
E-postadress: din.adress@bahnhof.se

Serverinformation

Inkommande e-post (POP3): pop3.privat.bahnhof.se
Utgående e-post (SMTP): imap.privat.bahnhof.se

Inloggningsinformation

Användarnamn: mb012345
Lösenord: *****
☒ Kom ihåg lösenordet

☐ Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA)

Testa inställningar

När du har fyllt i informationen på den här skärmen bör du testa kontot genom att klicka på knappen nedan. (Kräver nätverksanslutning)

Testa kontoinställningar...

Fler inställningar...

< Föregående **Nästa >** Avbryt

E-postguide

Microsoft Outlook 2003 POP3

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Klicka på **Slutför**.

Nu har du ställt in de nya inställningarna och skall kunna använda din e-post precis som tidigare. Testa gärna att skicka ett e-postmeddelande till dig själv för att se att det fungerar.

