




E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP




Börja med att starta e-postprogrammet på din dator. Du hittar den genom att söka efter **Outlook** eller helt enkelt klicka på ikonen som ser ut som symbolen ovan.

Klicka på **Nästa** för att konfigurera Outlook. Bekräfta att du vill konfigurera Outlook genom att bocka för **Ja** och klicka på **Nästa**.



Om guiden för att konfigurera Outlook inte startar automatiskt, under **Verktys** menyn välj **Kontointställningar...** Klicka på **Nytt** i den nya rutan som dyker upp.



E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Markera **Konfigurera serverinställningar** eller ytterligare servertyper manuellt och klicka på **Nästa**.

Lägg till nytt e-postkonto

Automatiska kontoinställningar

Ditt namn:
Exempel: Anna Lidman

E-postadress:
Exempel: anna@contoso.com

Lösenord:
Ange lösenordet igen:
Skriv in lösenordet som du fått från din Internetleverantör.

☒ Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt


< Föregående **Nästa >** Avbryt

E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Markera **Internet-e-post** och klicka på **Nästa**.



E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



1. Fyll i **Ditt namn**.
2. Fyll i din **E-postadress ***.
3. Välj **IMAP** under **Kontotyp**.
4. Fyll i **imap.privat.bahnhof.se** under **Server för inkommande e-post**.
5. Fyll i **mailout.privat.bahnhof.se** under **Server för utgående e-post (SMTP)**.
6. Fyll i ditt **Användarnamn ***.
7. Fyll i ditt **Lösenord ***.
8. Bocka i **Kom ihåg lösenordet**.
9. Klicka på **Fler inställningar...**

* Du hittar information om e-postadress, användarnamn och lösenord på din kundspecifikation eller under **Mina sidor** på vår hemsida.

Lägg till nytt e-postkonto

Inställningar för Internet-e-post
Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation

Ditt namn: Förnamn Efternamn
E-postadress: din.adress@bahnhof.se

Serverinformation

Kontotyp: IMAP
Server för inkommande e-post: imap.privat.bahnhof.se
Server för utgående e-post (SMTP): mailout.privat.bahnhof.se

Inloggningsinformation

Användarnamn: mb012345
Lösenord: *****
☒ Kom ihåg lösenordet
☐ Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar

När du har fyllt i informationen på den här skärmen bör du testa kontot genom att klicka på knappen nedan.
(Kräver nätverksanslutning)

Testa kontoinställningar...

Fler inställningar...


< Föregående Nästa > Avbryt

E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Under fliken **Utgående Server** bocka i **Den utgående servern (SMTP)** kräver en autentisering.




E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Under fliken **Avancerat**.

1. Välj **SSL** under bägge **Använd följande typ av krypterad anslutning**.
2. Se till att det står **465** i rutan för **Utgående server (SMTP)**.
3. Klicka på **OK**.




E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Klicka på **Nästa**. Det kommer eventuellt dyka upp ett test av kontoinställningarna. Kontrollera att det är en grön bock framför testerna och om det gör det klicka på **Stäng**.

Om testerna inte fungerar eller du får ett rött kryss framför testerna klicka på **Avbryt** och kontrollera dina inställningar igen. Repetera sedan denna process tills du får en grön bock framför testerna och klicka då på **Stäng**.



E-postguide

Microsoft Outlook 2007 IMAP



Klicka på **Slutför**.

Ditt e-postkonto är nu klart att använda!

