

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP


Byt från de gamla e-postinställningarna
de nya inställningarna.



till



Börja med att starta e-postprogrammet på din dator. Du hittar den genom att söka efter **E-post** eller helt enkelt klicka på ikonen som ser ut som symbolen ovan.




E-postguide

Windows 8 Mail IMAP

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Tryck ner **windows knappen** och **i knappen** samtidigt på ditt tangentbord för att öppna inställningsmenyn. När du öppnat inställningsmenyn klicka på **Konto**.



E-postguide


Windows 8 Mail IMAP

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Klicka på det konto du vill ändra.

Observera att det är det är kontot med ett svart kuvert framför sig som innehåller de e-postinställningar du behöver justera.



E-postguide

Windows 8 Mail IMAP

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



1. Under **Server för inkommande...** ändra till **imap.privat.bahnhof.se**. Kontrollera att det står **993** under **Port**.

2. Bocka i **Servern kräver SSL**.

3. Under **Server för utgående e-post...** ändra till **mailout.privat.bahnhof.se**. Kontrollera att det står **465** under **Port**.

4. Bocka i **Servern kräver SSL**.

5. Bocka i **Servern för utgående e-post kräver autentisering**.

6. Bocka i **Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post**.

7. Klicka på den runda cirkeln med en pil till vänster högst upp i rutan för att gå tillbaka ur denna meny.



The screenshot shows the 'E-postinställningar' (Email Settings) screen in the Windows 8 Mail app. At the top, there is a blue header bar with a back arrow icon and the email address 'din.adress@b...'. Below this, the settings are organized into sections. The 'Primär e-postadress' (Primary email address) is set to 'din.adress@bahnhof.se'. The 'Lösenord' (Password) field is masked with dots. The 'E-postanvändarnamn' (Email username) is 'mb012345'. Under 'Server för inkommande e-post' (Incoming mail server), the server is 'imap.privat.bahnhof.se' and the port is '993'. An orange arrow points to the 'Servern kräver SSL' (Server requires SSL) checkbox, which is checked. Below this, for 'Server för utgående e-post' (Outgoing mail server), the server is 'mailout.privat.bahnhof.se' and the port is '465'. Three orange arrows point to the following checkboxes: 'Servern kräver SSL' (checked), 'Servern för utgående e-post kräver autentisering' (checked), and 'Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post' (checked). At the bottom, there are three dropdown menus for 'Specialmappar' (Special folders): 'Skickat' (Sent), 'Borttaget' (Deleted), and 'Skräppost' (Spam).

E-postguide

Windows 8 Mail IMAP

Byt från de gamla e-postinställningarna till de nya inställningarna.



Nu har du ställt in de nya inställningarna och skall kunna använda din e-post precis som tidigare. Testa gärna att skicka ett e-postmeddelande till dig själv för att se att det fungerar.

